

iPhone és iPad manuális beállítása IMAP típusú levelezéshez

BEJELENTKEZÉS A CPANEL FELÜLETÉRE, ÉS A BEÁLLÍTANDÓ POSTAFIÓK LÉTREHOZÁSA

1. Jelentkezzen be a cPanel kezelőfelületére.
2. Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))
3. Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a Levelezés dobozban található **E-mail fiókok** menüpontban görgessen le az E-mail fiókok részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő **mail.öndomainneve.tld** kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a **tarhelyazonosito.loginsl.com** kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel felhasználói nevét adja meg.

BEÁLLÍTÁS MENETE:

1. A készüléken lépjen be a **Beállítások** menübe, majd válassza ki a **Mail** lehetőséget.
Beállítások / Mail
Beállítások / Mail
2. A megjelenő oldalon válassza ki a **Fiók hozzáadása** lehetőséget
Fiókok és jelszavak / Fiók hozzáadása
Fiókok és jelszavak / Fiók hozzáadása
3. A Fiók hozzáadása képernyőn válassza ki az **Egyéb** lehetőséget
Üdvözli a Mail / Egyéb

Üdvözlí a Mail / Egyéb

4. A követező képernyőn válassza ki a Mail-fiók hozzáadása lehetőséget
5. Az Új fiók képernyőn töltsé ki a postafiók adatait tartalmazó adatlapot a követező adatokkal a képen látható adatok alapján, majd érintse meg a **Követező** feliratot Új fiók

Új fiók

Az IMAP típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz: **tarhelyazonosito.loginssl.com**. A fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPanel bejelentkezési nevét a

<https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a követező módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a **Szolgáltatások / Szolgáltatásaim** menü pontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén találhatja meg a Tárhely Információ fül alatt a cPanel felhasználói nevét.
6. A készülék automatikusan megpróbál csatlakozni a megadott adatok alapján a levelező szerverhez.

Fiók keresése

Fiók keresése

7. Sikeres csatlakozást követően az alábbi képernyő fog megjelenni Fiókok

Fiókok

8. Ezt követően ha a beállított fiók melletti > jelet megérinti akkor meg tudja tekinteni a fiók adatait, illetve itt tudja frissíteni a fiók beállításokat is Fiók információk

Fiók információk

9. A levél küldési adatokat az SMTP sor végén található > jel megérintésével lehet beállítani SMTP

SMTP

10. Érintse meg a beállított szerver mellett látható > elemet, majd ellenőrizze, hogy a képen látható módon van-e beállítva a kimenő levelezőszerver. Kimenő levelezőszerver

Kimenő levelezőszerver

11. A képernyő alján található Haladó beállításokat kiválasztva lehet megadni az egyéb speciális beállításait a fióknak.

Haladó

Haladó

Változat #3

DotRoll Tudásbázis hozta létre 2023-09-21 11:43:09 CEST

DotRoll Tudásbázis frissítette 2024-11-13 13:04:31 CET