

DirectAdmin

DirectAdmin tárhellyel kapcsolatos kérdések


- [Adatbázis létrehozása közvetlenül a DirectAdmin felületen](#)
- [Adatbázis létrehozása DirectAdmin tárhelyen](#)
- [E-mail postafiók beállítása közvetlenül a DirectAdmin felületén](#)
- [E-mail postafiók beállítása DirectAdmin tárhelynél](#)
- [Biztonsági mentés készítése DirectAdmin tárhelyen](#)
- [Domain név felvétele DirectAdmin tárhelyre](#)
- [PHP verzió beállítása DirectAdmin tárhelyen](#)
- [IsPHP használata DirectAdmin tárhelyen](#)
- [DirectAdmin tárhely foglaltság megtekintése](#)
- [E-mail átirányítás beállítása DirectAdmin tárhelyen](#)
- [FTP kapcsolat beállítása közvetlenül a DirectAdmin tárhely felületén](#)
- [Hogyan állítható be a Redis hozzáférés DirectAdmin tárhely esetén?](#)

Adatbázis létrehozása közvetlenül a DirectAdmin felületen

1. Az admin.dotroll.com oldalon, ahol eddig is volt, a bal oldali oldalmenüben a **Gyors bejelentkezésnél** át tud mozogni közvetlenül a DirectAdmin felületére.

2. Bejelentkezés után itt is megjelenik a csempés felület, ahol szintén megtalálja a **Fiók beállítások - MySQL beállítások** opciót.

3. Itt ugyanúgy tud létrehozni adatbázist, valamint mentés feltöltésére is van lehetőség.



4.Ebben az esetben ki kell választanunk, hogy **melyik felhasználóval akarjuk feltölteni a mentést.**

Adatbázis létrehozása DirectAdmin tárhelyen

1. Jelentkezzen be az <https://admin.dotroll.com/> oldalon a felhasználónevével és jelszavával!
2. Kattintson a felső menüsorban a **Szolgáltatások/Szolgáltatásaim** menüpontra!
3. A szolgáltatásai közül kattintson a DirectAdmin webtárhelyére.
4. Ezután görgesse lejjebb és az Ön fiókja blokkban kattintson a **MySQL kezelés** csempére.
5. Kattintson az **Adatbázis létrehozása** gombra, minden tárhelynél az előtag adott, az utótagot az adatbázisnévénél és a felhasználó névénél be tudja állítani, valamint jelszót is tud állítani vagy generálhat a rendszerrel egyet.
6. Az **Adatbázisoknál** látja a **létrehozott adatbázisokat**, amiket ki tud exportálni vagy törölni tud.
7. Ha átlép felül a **Felhasználók** opcióra, akkor pedig azt látja, hogy milyen felhasználók vannak és ezekhez a felhasználókhoz milyen adatbázisok vannak rendelve. Itt lehet módosítani a jelszót is, valamint különböző jogosultságokat lehet beállítani.

E-mail postafiók beállítása közvetlenül a DirectAdmin felületén


1. Jelentkezzen be az <https://admin.dotroll.com/> oldalon a felhasználónevével és jelszavával!
2. A bal oldali oldalmenüben a **Gyors bejelentkezésnél** át tud mozogni közvetlenül a DirectAdmin felületére. (Ha szeretné, akkor az admin.dotroll.com oldalon is elvégezheti a beállításokat, erről [itt](#) olvashat)
3. Bejelentkezés után megjelenik a csempés felület, ahol szintén megtalálja az **E-mail kezelés - E-mail fiókok** opciót.
4. **Fiók létrehozása** gombbal itt is létrehozhat új e-mail fiókokat és megadhatja a megfelelő beállításokat. **Meglévő postafiókokat pedig tud módosítani és törölni** is. Itt **részletesebb beállításokat** tud végezni az e-mail fiókok létrehozásakor, de használja azt a felületet, ami Önnek kényelmes.

E-mail postafiók beállítása DirectAdmin tárhelynél

1. Jelentkezzen be az <https://admin.dotroll.com/> oldalon a felhasználónevével és jelszavával!
2. Kattintson a felső menüsorban a **Szolgáltatások/Szolgáltatásaim** menüpontra!
3. A szolgáltatásai közül kattintson a **DirectAdmin webtárhelyére**.
4. Ezután görgessen lejjebb az E-mail kezelés blokkhoz, ahol kattintson az **E-mail fiókok csempére**.

E-MAIL POSTAFIÓK LÉTREHOZÁSA

1. Kattintson a **Fiók létrehozása** gombra!




2.Írja be a fiókhoz, hogy **milyen e-mail címet** szeretne létrehozni!

3.**Adjon meg saját jelszót vagy generáltasson egyet** a rendszerrel!

5.Állítsa be, ha szeretne korlátlan kvótát és limitet! **Korlátlan kvóta** azt jelenti, hogy a tárhely méretéig fogadhat levelet az adott fiókban. A **korlátlan küldési limit** pedig azt jelenti, hogy egy adott napon hány e-mail tud kiküldeni. A korlátlan az mint az adott tárhelyre vonatkozó számot használja.

6.Majd ha készen van, akkor kattintson a **Létrehozás** gombra!

MEGLÉVŐ E-MAIL FIÓK ADATAI/SZERKESZTÉSE



1. Meglévő e-mail fiókoknál több ikon található, az első az **SMTP napló**. Ez mutatja meg, hogy hány e-mail ment ki az adott e-mail címről, hány érkezett meg. A Kimenő napló a ténylegesen kiküldött e-maileket mutatja meg.

2. Második ikon a **Jelszó cseréje**, ahol a meglévő jelszót lehet cserélni.

3. Ezután következik a **Limit módosítása**, itt a korábban megadott tárhely és küldési limitet lehet megváltoztatni.

5. Letöltés ikonnal az **Outlook konfiguráció** letöltését jelöltük. Rá kell kattintani, majd megjelenik egy .reg fájl, amit letölt a böngésző, amint letöltötte hozzá lehet adni az Outlookhoz és elkezdődik a konfiguráció.

Figyelem, a **letöltött .reg fájl nem tartalmazza az e-mail postafiók jelszavát**, az Outlook beállításakor viszont szükség lesz a jelszavára, így ezt ne felejtse el!

6.Végezetül pedig a kuka ikonnal **törölni tudja az e-mail postafiókot!**

Biztonsági mentés készítése DirectAdmin tárhelyen

BIZTONSÁGI MENTÉS LÉTREHOZÁSA

1. Jelentkezzen be az <https://admin.dotroll.com/> oldalon a felhasználónevével és jelszavával!
2. Kattintson a felső menüsorban a **Szolgáltatások/Szolgáltatásaim** menüpontra!
3. A szolgáltatásai közül kattintson a DirectAdmin webtárhelyére.
4. Ezután megjelenik egy felület, ahol a tárhely legfontosabb adatait látja, valamint lejjebb görgetve elérhető lesz pár opció, itt kattintson a **Biztonsági mentés/visszaállítás** csempére.
5. Kattintson a „**Biztonsági mentés létrehozása**” gombra, majd az előugró ablakon a különböző opciókat tudja bekapcsolni, hogy miről készüljön biztonsági mentés, ahogy a képen is látható.

biztonsagimentes-directadmin-1

A Domained könyvtár opció minden olyan domaint tartalmaz, ami a tárhelyre fel lett véve. **Fontos**, hogy az e-mail fiókok, e-mail adatok és e-mail beállítások külön vannak szedve, így fokozottan figyelni kell, hogy mit mentünk.

6. Az opciók kiválasztása után kattintsunk a **Létrehozás** gombra, majd a menteni kívánt anyag mennyiségétől függően pár perc alatt megtörténik a biztonsági mentés.
7. Ha kész a biztonsági mentés, akkor meg fog jelenni a listában, ha nem, akkor érdemes lehet ráfrissíteni az oldalra.


BIZTONSÁGI MENTÉS VISSZAÁLLÍTÁSA

1. Jelentkezzen be az <https://admin.dotroll.com/> oldalon a felhasználónevével és jelszavával!
2. Kattintson a felső menüsorban a **Szolgáltatások/Szolgáltatásaim** menüpontra!

3.A szolgáltatásai közül kattintson a DirectAdmin webtárhelyére.

4.Ezután megjelenik egy felület, ahol a tárhely legfontosabb adatait látja, valamint lejjebb görgetve elérhető lesz pár opció, itt kattintson a **Biztonsági mentés/visszaállítás** csempére.

5.Ha szeretne egy biztonsági mentést helyreállítani, akkor kattintson az adott biztonsági mentés neve melletti **Frissítés** ikonra!




6.Ismét felugrik egy ablak, ahol bepipálhatja, hogy milyen adatokat szeretne visszaállítani az adott biztonsági mentésből, majd kattintson a **„Visszaállítás”** gombra!

biztonsagimentes-directadmin-3

Biztonsági mentés helyreállításánál a visszaállítandó adatok **kompletten felülírják a meglévő adatokat**, jól gondolja át, hogy mit mentett és mit szeretne felülírni!


Domain név felvétele DirectAdmin tárhelyre

1. Jelentkezzen be az <https://admin.dotroll.com/> oldalon a felhasználónevével és jelszavával!
2. Kattintson a felső menüsorban a **Szolgáltatások/Szolgáltatásaim** menüpontra!
3. A szolgáltatásai közül kattintson a DirectAdmin webtárhelyére.
4. Ezután megjelenik egy felület, ahol a tárhely legfontosabb adatait látja, valamint lejjebb görgetve elérhető lesz pár opció, itt kattintson a **Kiegészítő domain nevek** csempére.




5. Utána kattintson a **Kiegészítő domain hozzáadása** gombra!


6. Megjelenik az alábbi felugró ablak, a **Domain név** rublikába írja be a felvenni kívánt domain nevet. Automatikusan a **korlátlan sávszélesség** és **korlátlan lemezterület** be van pipálva, ez azt jelenti, hogy a megadott domain a tárhely méretéig korlátlanul használhatja a sávszélességet és lemezterületet. Ha átállítja, akkor egyedi mértéket tud beállítani. A **PHP hozzáférés** legyen bepipálva, ha PHP alapú a weboldal, ha statikus, akkor nem feltétlen szükséges. A **helyi levelezőszerver** bepipálása esetén a levelezés ugyanerről a szerverről fog menni.




7. A beállítások után kattintson a **Létrehozás** gombra.
8. Ezek után megjelenik a felvett domain név, ami mellett pár ikon található.




9. Az első a Domain információ, ahol a már beállított információkat látjuk.



10. Második ikon a **Domain naplók mutatása**, itt majd a Hiba és Használati naplókban megjelenő bejegyzéseket tudja megtekinteni.



11. Harmadik ikon a **Szerkesztés**, ahol ugyanaz a panel fog megjelenni, mint a domain név hozzáadásánál, annyi különbséggel, hogy itt már lehet PHP verziót is állítani. A DirektAdmin tárhelyek alapértelmezésben natív PHP verzióval jönnek létre, abban az esetben ha a módosítani szeretné az aktuális PHP verziót akkor ezt a DirektAdmin felületére bejelentkezve az **Extra funkciók**on belül található **PHP verzió váltás** menüpontban módosítsa.



12. Negyedik ikon a kikapcsoló gomb, amivel be lehet állítani, hogy a **domain név ki legyen szolgálva vagy sem.**
13. Ötödik ikon pedig a Kuka ikon, ahol **törölni lehet a hozzáadott domain neveket.**

PHP verzió beállítása

DirectAdmin tárhelyen

1. Jelentkezzen be az <https://admin.dotroll.com/> oldalon a felhasználónevével és jelszavával!
2. Kattintson a felső menüsorban a **Szolgáltatások/Szolgáltatásaim** menüpontra!
3. A szolgáltatásai közül kattintson a DirectAdmin webtárhelyére.
4. Tekerjen lejjebb, bal oldali **Gyors bejelentkezés menüben**, kattintson a **DirectAdmin opcióra**, ami átviszi majd a DirectAdmin felületére!
5. **Extra funkciók** blokkban kattintson a „**Select PHP version**” opcióra!
6. **Alapértelmezett beállítás** a natív 7.3 verzió, ha átállítja másik verzióra, akkor különböző **PHP modulokat tud ki- és bekapcsolni**, ahogy a képen is látja.

php-verzio-allitas-directadmin-1

7. Fentebb ha az **Options** gombra kattint, akkor **tud különböző PHP beállításokat** szerkeszteni. Ezeket 7.3 natív verzióban nem lehet szerkeszteni, a **szerkesztéshez más verzióra kell állítania**.

Leggyakrabban használt paraméterek:

- **upload_max_filesize** - weboldalra feltölthető maximális fájl méret
- **memory_limit** - egy adott PHP lekérdezéshez mennyi memóriát használjon
- **max_execution_time** - mennyi ideig fusson egy PHP script.

php-verzio-allitas-directadmin-2

Amilyen PHP verziót beállít a fődomainre, az lesz érvényes a tárhelyre, természetesen lehetősége van eltérő PHP verziók beállítására az egyes domain nevekhez, vagy könyvtárakhoz, aminek lépéseit az **alábbi cikkben** találja.

IsPHP használata

DirectAdmin tárhelyen

MI AZ LSPHP?

Isphp - PHP + LSAPI.

MIT TAKAR AZ LSAPI?

A LiteSpeed Server Application Programming Interface (LSAPI) kifejezetten a LiteSpeed Web Server és a harmadik féltől származó webes alkalmazások közötti zökkenőmentes, optimalizált kommunikációra lett kifejlesztve. Az LSAPI segítségével a gyorsabban és megbízhatóbban lehet a PHP oldalakat kiszolgálni.

Alacsony memória fogyasztással rendelkezik, és a .htaccess fájlokban definiált PHP irányelveket is feldolgozza.

Abban az esetben ha valamelyik weboldal esetében szeretné használni az IsPHP-t, akkor az adott weboldalhoz tartozó kezdőkönyvtárban (document_root) kell létrehozni egy .htaccess fájlt, majd abban a következő sorok egyikét kell elhelyezni. A beállítást követően rekurzívan, az összes alkönyvtárra is érvényes lesz a beállítás.

PHP 4.4-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp44 .php .php5 .php4 .php3
```

PHP 5.1-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp51 .php .php5
```

PHP 5.2-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp52 .php .php5
```

PHP 5.3-as verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp53 .php .php5
```

PHP 5.4-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp54 .php .php5
```

PHP 5.5-ös verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp55 .php .php5
```

PHP 5.6-os verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp56 .php .php5
```

PHP 7.0-ás verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp70 .php .php5
```

PHP 7.1-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp71 .php .php5
```

PHP 7.2-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp72 .php .php5
```

PHP 7.3-as verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp73 .php .php5
```

PHP 7.4-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp74 .php .php5
```

PHP 8.0-ás verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp80 .php .php5
```

PHP 8.1-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp81 .php .php5
```

PHP 8.2-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp82 .php .php5
```

PHP 8.3-as verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp83 .php .php5
```

PHP 8.4-es verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp84 .php .php5
```

PHP 8.5-ös verzió esetében:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp85 .php .php5
```

A verziókénti bekapcsolt modulok globális beállítások, de a php.ini beállításokat le lehet cserélni egy .php.ini fájl elhelyezésével, illetve az 5.4-es PHP verziótól kezdődően elhelyezhet egy .user.ini fájlt, amiben egyesével felülbírálhatóak a PHP beállítások az adott könyvtárra (és annak alkönyvtáira).


DirectAdmin tárhely foglaltság megtekintése

1. Jelentkezzen be az <https://admin.dotroll.com/> oldalon a felhasználónevével és jelszavával!
2. Kattintson a felső menüsorban a **Szolgáltatások/Szolgáltatásaim** menüpontra!
3. A szolgáltatásai közül kattintson a DirectAdmin webtárhelyére.
4. Görgessen az oldal aljára, ahol megtalálja tárhely fiókjának részleteit: maximum és használt lemezterületet, adatforgalmat, email és FTP fiókok, valamint adatbázisok számát!

Tekerjen vissza az oldal közepére, ahol a Tárhely információkat, a szolgáltatás további beállításait és az Erőforráshasználatot látja! A szolgáltatás további beállításai fülön, láthatja, hogy milyen dolgokkal tudja konfigurálni a tárhelyét.

E-mail átirányítás beállítása DirectAdmin tárhelyen

1. Jelentkezzen be az <https://admin.dotroll.com/> oldalon a felhasználónevével és jelszavával!
2. Kattintson a felső menüsorban a **Szolgáltatások/Szolgáltatásaim** menüpontra!
3. A szolgáltatásai közül kattintson a DirectAdmin webtárhelyére.
4. Görgessen lejjebb az **E-mail kezelés blokkhoz**, majd kattintson az **E-mail továbbítók** csemperére!
5. Kattintson a **Továbbító létrehozása** gombra. a Továbbító nevéhez írja bele, hogy melyik domain név melyik e-mail címét szeretné átirányítani. A cél e-mail cím, amire megy az átirányítás. Kattintson a **Létrehozás** gombra!



Keresés...

E-mail továbbító létrehozása

Továbbító neve ?

@ nevet.extra.hu

Cél e-mail cím ?

Létrehozás Mégse

6. Ezután létrejön az átirányítás, továbbításra kerülnek az emailek és nem tárolódnak a szerveren. Miután létrehozott egy átirányítást, azt később is tudja szerkeszteni, például több email címet hozzáadni a cél email címhez.

Egyéb funkciók:

Gyűjtő e-mail cím: Be lehet állítani email címet, ahova menjenek azok a levelek, amiket nem létező email címre küldeni. A funkciót az **E-mail kezelés blokkban** a **Gyűjtő e-mail cím**

csempére kattintva tudja beállítani.

Házon kívüli üzenetek: Be lehet állítani házon kívüli üzeneteket, hogy azok milyen gyakran menjenek ki és milyen dátum tartományban. A funkciót az **E-mail kezelés blokkban** a **Házon kívüli üzenetek** csempére kattintva tudja beállítani.

Tipp: A házon kívüli üzeneteket érdekesebb a webmail felületen beállítani, mert a beállításoknál több opció van!

Automatikus válaszolók: Például megrendelése vagy visszaigazolás esetében érdemes automatikus válaszokat bekapcsolni, ezt pedig érdekesebb közvetlen a DirectAdmin felületen beállítani, ott tárgyat, gyakoriságot és tartalomtípust is be lehet állítani.

FTP kapcsolat beállítása közvetlenül a DirectAdmin tárhely felületén

1. Jelentkezzen be az <https://admin.dotroll.com/> oldalon a felhasználónevével és jelszavával!
2. A bal oldali oldalmenüben a **Gyors bejelentkezésnél** át tud mozogni közvetlenül a DirectAdmin felületére. (Ha szeretné, akkor az admin.dotroll.com oldalon is elvégezheti a beállításokat, erről [itt](#) olvashat)
3. Megjelenik a DirectAdmin felülete, itt a **Fiók beállítások blokkban** az **FTP kezelés** csempére kell kattintani.
4. Mindig van alapból **egy FTP felhasználó**, itt mindig a DirectAdminos felhasználónév a felhasználónév és a hozzátartozó jelszó is ugyanaz.
5. Az **FTP fiók létrehozása gombra** kattintva meg lehet adni új FTP felhasználónevet, hozzátartozó jelszót és a könyvtárat is ki lehet választani.
6. Az újonnan létrehozott FTP felhasználó megjelenik az FTP fiókok listában, itt lehetőség van az adott fiók **felfüggesztésére** vagy **feloldására** is.

Hogyan állítható be a Redis hozzáférés DirectAdmin tárhely esetén?

A tárhelyeinken lehetőség van Redis adatbázis használatára, az alábbi paraméterekkel:

- a tárhely erőforrásait használja
- max 1 adatbázis
- max 100 MB adatbázisméret méret
- unix domain socketen figyel: /tmp/redis.sock
- jelszóval védett, jelszó megtekinthető/átírható itt: /var/run/redis/redis.pwd

1. Jelentkezzen be a DirectAdmin felületén a tárhelyére!
2. A Haladó tulajdonságok blokkban a Redis csempe alatt tudja ellenőrizni, hogy a Redis engedélyezve van-e vagy sem!
3. **Ha nincs engedélyezve, akkor nyisson egy hibajegyet és kérje meg ügyfélszolgálatos kollégáinkat, hogy engedélyezzék!**

A Redis engedélyezése és a plugin telepítése nem elég, hanem a bővítményben is be kell állítani, hogy használja a Redist.