

SRV rekord

MI AZ SRV REKORD?

Az SRV a SeRVer rövidítésének felel meg, arra szolgál, hogy megtudhassuk egy bizonyos szolgáltatás bizonyos protokollal való elérhetőségét egy domainra vonatkozóan. Meg lehet adni több szervert, azok közt preferenciákat definiálhatunk, és megadhatjuk, hogy milyen porton működik a szolgáltatás.

Hasonlít az SRV rekord feladata a régen használt MX rekordéhoz, valójában annak általánosítása: nem csak levelezéssel, hanem bármilyen szolgáltatással kapcsolatban megadhatunk SRV rekordot, melyeket a prioritás és a súly paraméterek rendezhetnek, végül megadhatjuk azt is, hogy milyen protokollal, és milyen porton nyújtjuk az adott szolgáltatást.

Egy domain névhez több SRV rekord is tartozhat.

PÉLDA AZ SRV REKORDRA

Két jellemző SRV rekordot láthatunk alább:

```
_sip._tcp.pelda.hu. 3600 IN SRV 10 60 5060 bigbox.pelda.hu.  
_sip._udp.pelda.hu. 3600 IN SRV 10 20 5060 smallbox1.pelda.hu.
```

AZ SRV REKORD FORMÁTUMA

Mezők nevei	Leírás
Név	általában meg van adva a szolgáltatás szimbolikus neve (<code>_sip</code>), és a szolgáltatás protokollja is (<code>_tcp</code> , vagy <code>_udp</code>). Ezt követi a domain, vagy aldomain név.
TTL	tartalmazza a rekord élettartamát másodpercben. Ez az az időtartam ameddig a bejegyzést tárolja a resolver.
Prioritás	tartalmazza a prioritás értékét
Súly	tartalmazza a súly értékét
Port	tartalmazza azt a portot amelyen az adott szolgáltatás elérhető

SRV REKORD FELVÉTELE

1. Jelentkezzen be a <https://admin.dotroll.com> oldalon a felhasználói nevével és jelszavával
2. Kattintson a felső menüsorban a **Domainek / Domain neveim** menüpontra.
3. Válassza ki azt a domain nevet amelynél a módosítást szeretné elvégezni, majd kattintson rá.
4. A baloldali **Kezelés** dobozban válassza ki a **DNS kezelése** menüpontot.
5. Az oldal alján kattintson a **Hozzáad** gombra.
 - Az első mezőben megadhat szolgáltatás nevet, protokollt, aldomian nevet, vagy üresen is hagyhatja
 - a második mezőben kiválasztható a TTL érték, de jellemzően az alapértelmezett 1 óra megfelelő választás
 - a következő lehulló listából válassza ki az **SRV** lehetőséget.
 - adja meg a prioritást
 - adja meg a súlyt
 - adja meg a portot
 - az utolsó mezőben adja meg a szolgáltatást nyújtó szerver nevét
6. Ezt követően kattintson a **Változások mentése** gombra.

Változat #1

DotRoll Tudásbázis hozta létre 2023-09-20 11:29:48 CEST

DotRoll Tudásbázis frissítette 2023-09-20 11:30:55 CEST