

iPhone és iPad manuális beállítása IMAP típusú levelezéshez

BEJELENTKEZÉS A CPANEL FELÜLETÉRE, ÉS A BEÁLLÍTANDÓ POSTAFIÓK LÉTREHOZÁSA

1. Jelentkezzen be a cPanel kezelőfelületére.
2. Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))
3. Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a Levelezés dobozban található **E-mail fiókok** menüpontban görgessen le az E-mail fiókok részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő **mail.öndomainneve.tld** kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a **tarhelyazonosito.loginssl.com** kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel-es felhasználói nevét adja meg.

BEÁLLÍTÁS MENETE:

1. A készüléken lépjen be a **Beállítások** menübe, majd válassza ki a **Mail** lehetőséget.
Beállítások / Mail
Beállítások / Mail
2. A megjelenő oldalon válassza ki a **Fiók hozzáadása** lehetőséget
Fiókok és jelszavak / Fiók hozzáadása
Fiókok és jelszavak / Fiók hozzáadása
3. A Fiók hozzáadása képernyőn válassza ki az **Egyéb** lehetőséget
Üdvözli a Mail / Egyéb
Üdvözli a Mail / Egyéb

Üdvözlí a Mail / Egyéb

4. A következı képernyıın válassza ki a Mail-fiók hozzáadása lehetıséget
5. Az Új fiók képernyıın töltse ki a postafiók adatait tartalmazó adatlapot a következı adatokkal a képen látható adatok alapján, majd érintse mega **Következı** feliratot

Új fiók

Új fiók

Az IMAP típusú levelezés esetében mind a Bejövı mind a Kimenı levelek kiszolgálója az alábbi lesz: **tarhelyazonosito.loginssl.com**. A fentebb szereplı .loginssl.com végzıdésı cím elıtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelı felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a

<https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következı módon:

1. Bejelentkezést követıen kattintson a Felsı menüsorban a **Szolgáltatások / Szolgáltatásaim** menü pontra.
2. A megjelenı oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középsı részén találhatja meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.
6. A készülék automatikusan megpróbál csatlakozni a megadott adatok alapján a levelezı szerverhez.

Fiók keresése

Fiók keresése

7. Sikeres csatlakozást követıen az alábbi képernyı fog megjelenni

Fiókok

Fiókok

8. Ezt követıen ha a beállított fiók melletti > jelet megérinti akkor meg tudja tekinteni a fiók adatait, illetve itt tudja frissíteni a fiók beállításokat is

Fiók információk

Fiók információk

9. A levél küldési adatokat az SMTP sor végén található > jel megérintésével lehet beállítani

SMTP

SMTP

10. Érintse meg a beállított szerver mellett látható > elemet, majd ellenırizze, hogy a képen látható módon van e beállítva a kimenı levelezıszerver.

Kimenı levelezıszerver

Kimenı levelezıszerver

11. A képernyı alján található Haladó beállításokat kiválasztva lehet megadni az egyéb speciális beállításait a fióknak.

Haladó

Haladó

Változat #1

DotRoll Tudásbázis hozta létre 21 szeptember 2023 11:43:09

DotRoll Tudásbázis frissítette 21 szeptember 2023 12:12:35